

Stormwind Simulator uppdatering – päivitys

Version 4.3.68 (26.12 2015)

Ystävällisesti löydä suomenkielinen versio hieman alempaan.

SWE

Bästa Stormwind Simulator användare,

A) En programuppdatering finns tillgänglig

Ny version: 4.3.68

Versioner som kan uppdateras: 4.1.n

Korrigeringar och förbättringar:

1. Förbättrad uppdateringsrutin

Från och med version 4.1.0 sker programuppdatering online, via nätet. Trots detta kunde vi tidigare endast uppdatera själva programmet men inte de övriga datafilerna (t.ex. båtmodeller). Nu kan vi uppdatera hela systemet online, inklusive alla datafiler som hör till simulatorn. I enlighet med vår sekretesspolicy sker uppdateringarna inte automatiskt utan endast på ditt eget initiativ.

2. Vatteneffekter

Båtnas kraftvektorer utnyttjas nu bättre och tack vare detta är vatteneffekterna visuellt mycket bättre än tidigare.

3. Radarsimulator

Vi har nu gradskiva, ny chart overlay, sea clutter samt framför allt ARPA/AIS. Simulatorn kalkylerar automatiskt Range, Speed, Course samt DCPA och RCPA för ARPA-mål. Effekterna kan döljas, varvid radarn mera liknar en vanlig radar. Alla egenskaper fungerar vid både head up och north up.

4. Medtrafikanter

Dessa har nu en angiven destination, ifall de har AIS-transponder ombord (de flesta har men inte alla). Destinationen är nu längre bort än tidigare; t.ex. kan en båt som lägger ut från Helsingfors vara på väg till Lovisa. Du kan följa båten i dess väg, se vilken rutt den väljer och hur den framskriver i farlederna.

5. Nya farkoster

30-meters fiskefartyg med kultändare samt Stridsbåt 90.

6. Flera inställningar sparas

Tidigare måste du vid varje uppstart av programmet konfigurera radarsimulatorn på nytt. Nu sparas de senaste inställningarna (bildskärm, plats i bildskärmen, range, transparens mm.) då sdu avslutar programmet och laddas åter in vid nästa programstart.

7. NMEA out

Nu kan du ställa in serieportens egenskaper exakt, då du sänder NMEA-paket som seriesignal till en utomstående apparat. Inställningarna finns i filen:

[\[hårddskiva eller USB-sticka\]:\Stormwind\Settings\serialports_4.3.txt](#)

Du hittar en anvisning i filen

[\[hårddskiva eller USB-sticka\]:\Stormwind\Settings\instruction.serialports.txt](#)

Datan sänds enligt NMEA 0183-standard. Om du har en NMEA 2000-bus i bruk, kan du ta in paketen till denna med hjälp av en NMEA 0183->2000-konverter/adapter som du kan köpa av apparatens tillverkare.

8. Konfigurationsfiler

Du kan göra några inställningar som berör grafiken med hjälp av en ny konfigurationsfil:

[\[hårddskiva eller USB-sticka\]:\Stormwind\Settings\graphics_4.3.txt](#)

Du hittar en anvisning i filen

[\[hårddskiva eller USB-sticka\]:\Stormwind\Settings\instruction.graphics.txt](#)

Även konfigurationsfilen för hantering av medtrafikanterna är uppdaterad:

[\[hårddskiva eller USB-sticka\]:\Stormwind\Settings\ai-boats_4.3.txt](#)

Du hittar en anvisning i filen

[\[hårddskiva eller USB-sticka\]:\Stormwind\Settings\instruction.ai-boats.txt](#)

B) Så här uppdaterar du

Uppdateringen fungerar nu via internet och du behöver en nätuppkoppling. Om du kan surfa i nätet, kan du uppdatera Stormwind Simulator.

Uppdateringen sker inne i simulatorprogrammet.

När en uppdatering blir tillgänglig, laddas den upp till www.stormwind.fi. Din simulator (version 4.1.0 eller högre) kan direkt hämta uppdateringen därifrån. När du har hämtat den, skall den ännu installeras. Uppdateringar installeras alltid på det stället där simulatorn finns (hårddiska eller USB-sticka). Om du kör simulatorn i flera olika datorer, eller både från hårddiska och USB-sticka, är det bäst att köra uppdateringsfunktionen separat för dem alla.

Simulatorn har en "base version" och en "updated version". Basversionen är den som levererades till dej ursprungligen. Den uppdaterade versionen är alltid högre än basversionen. Du kan endast installera en uppdatering till en högre version än den nuvarande (ev. redan uppdaterade) versionen.

1. Starta Stormwind Simulator.
2. Tryck Esc och välj i menyn Settings/Update.
3. Tryck "Check updates" för att se om uppdateringar hittas. Ingenting hämtas eller installeras nu ännu, det här bara berättar dej om det finns nya uppdateringar.
4. Tryck "Get updates" för att hämta uppdateringen från stormwind.fi.
5. Tryck "Install updates" för att installera den hämtade uppdateringen. Notera att programmet i det här skedet kanske vill hämta ytterligare datafiler.
6. Starta om Stormwind Simulator. Uppdateringen är i kraft efter omstart.

OBS 1!

Simulatorn har några nya funktioner som berör radarsimulatorn. De här funktionerna kontrolleras med nya tangenter på tangentbordet. Dessa (ca 3 st) är inte definierade i din tidigare version, så du måste definiera dem. Det enklaste sättet att åtgärda detta är:

1. Kör [USB-sticka eller hårddiska]:\Stormwind\controllers.exe
2. I fönstret som öppnas, tryck "Desktop defaults" eller "Laptop defaults".
3. Spara med OK

OBS 2!

Om du av någon orsak vill bli av med uppdateringen, radera då alla filer i biblioteket:

[USB-sticka eller hårddiska]:\Stormwind\MyUpdates

Systemet återställs då till den ursprungliga versionen som levererades på USB-stickan.

C) Saknas dina sjökort?

I vissa fall har nya simulatoranvändare haft problem att få fram sjökorten. I stället för ett kartblad har endast ett mörkgrått, fyrkantigt, delvis genomskinligt område synats. Problemet kan förekomma i samband med att simulatorn körs i en annan dator än tidigare. Alla USB-stickor är preparerade och provkörda i Stormwinds datorer men användarens datorkonfiguration kan enkelt avvika från vår egen, och därmed ge plats för nämnda problemsituation. Om du stöter på problemet finns ändå en mycket enkel lösning:

1. **Radera alla filer (11 st) i biblioteket:**
[USB-sticka eller hårddiska]:\Stormwind\ReadCache
Var noggrann, så att du inte raderar fel data i USB-stickan!
2. **Starta om simulatorn**
Notera att omstarten kan ta flera minuter, då simulatorn återkonstruerar de filer som fanns i \ReadCache, nu så att de passar din dator. Ha alltså tålmod. Efter denna cache refresh finns kartbladen tillgängliga.

FIN

Hyvä Stormwind Simulator käyttäjä,

A) Ohjelmapäivitys on saatavilla

Uusi versio: 4.3.68

Päivitykseen vaadittu versio: 4.1.n

Korjauksia ja parannuksia:

1. Parannettu päivityrsuuttiini

Alkaen versiosta 4.1.0 päivitys tapahtuu netin kautta. Tästä huolimatta pystyimme ainoastaan päivittämään itse ohjelmaa, ei oheistiedostoja (esim. venemalleja). Nyt voimme päivittää koko järjestelmää online, mukaan lukien simulaattoriin kuuluvat datatiedostot. Tietosuojakäytäntömme mukaisesti päivitykset eivät tapahdu automaattisesti vaan ainoastaan sinun aloitteestasi.

2. Vesitehosteet

Hyödynnämme nyt veneiden voimavektorit laajemmin ja tämän ansiosta roiskeet ja muut efektit ovat visuaalisesti entistä paremmat.

3. Tutkasimulaattori

Nyt tutkassa on asterengas, uusi chart overlay, sea clutter sekä ennen kaikkea ARPA/AIS. Simulaattori laskee automaattisesti ARPA-kohdeille Range, Speed, Course sekä DCPA ja RCPA. Nämä voit myös piilottaa, jolloin tutk muistuttaa enemmän perinteistä tutkaa. Kaikki ominaisuudet toimivat sekä head up että north up-tilaisissa.

4. Kansaliikenne

Näillä on nyt ilmoitettu määränpää, mikäli kantavat AIS-transponderia mukanaan (useimmissa on, muttei kaikilla). Määränpää on nyt kauempaan kuin aikaisemmin; esim. voi Helsingistä lähtevä alus olla matkalla Lovisaan. Voit seurata sen matkan taitumista, nähdä minkä reitin se valitsee sekä kuinka se etenee väliissä.

5. Uudet alukset

30-metrinen kalastusalus kuulasyytysmoottorilla sekä Combat Boat 90.

6. Asetukset tallentuvat kovalevylle

Aikaisemmin jouduit jokaisen ohjelmakäynnistykseen yhteydessä määrittelemään tutkasimulaattorin parametrit uudestaan. Nyt asetukset (näyttö, sijainti näytössä, range, läpinäkyväisyys jne.) tallentuvat kun lopetaat ohjelman ja lataantuvat uudestaan seuraavan käynnistykseen yhteydessä.

7. NMEA out

Nyt voit määritellä sarjaportin asetukset tarkalleen, kun lähetät NMEA-paketteja sarjasignaalina ulkoiselle laitteelle.

Asetukset ovat tiedostossa:

[kovalevy tai USB-tikku]\Stormwind\Settings\serialports_4.3.txt

Löydät ohjeen tiedostossa:

[kovalevy tai USB-tikku]\Stormwind\Settings\instruction.serialports.txt

Data lähetetään NMEA-0183-standardin mukaan. Jos sinulla on NMEA 2000-bus käytössä, voit saada datapaketit siihen NMEA 0183->2000-konvertterin/adapterin avulla. Tämän voit ostaa laitevalmistajalta.

8. Asetustiedostot

Voit nyt tehdä joitakin asetuksia jotka vakuuttavat grafiikkaan, uuden asetustiedoston avulla:

[hårdskiva eller USB-sticka]\Stormwind\Settings\graphics_4.3.txt

Löydät ohjeen tiedostossa:

[hårdskiva eller USB-sticka]\Stormwind\Settings\instruction.graphics.txt

Myös asetustiedosto kanssaliikenteen määritykseen on päivitetty:

[hårdskiva eller USB-sticka]\Stormwind\Settings\ai-boats_4.3.txt

Löydät ohjeen tiedostossa:

[hårdskiva eller USB-sticka]\Stormwind\Settings\instruction.ai-boats.txt

B) Nän päivität

Päivitys toimii nyt internetin välityksellä joten tarvitset nettiyhteyden. Jos voit surffata netissä, voit päivittää simulaattoria.

Päivitys tapahtuu itse simulaattoriohjelman sisällä.

Kun päivitys valmistuu, se ladataan ylös osoitteeseen www.stormwind.fi. Sinun simulaattorisi (versio 4.1.0 tai korkeampi) voi hakea päivityksen suoraan sieltä. Kun se on haettu, sitä pitää vielä asentaa. Päivitys asennetaan aina siihen paikkaan josta simulaattori ajetaan (kovalevy tai USB-tikku). Jos käytät simulaattoria monessa eri tietokoneessa, tai sekä kovalevyltä että USB-tikulta, sinun täytyy suorittaa päivitystoimenpide kaikille näille erikseen.

Simulaattorilla on "base version" ja "updated version". Pohjaversio toimitettiin sinulle alunperin. Päivitetty versio on aina korkeampi kuin pohjaversio. Voit ainoastaan päivittää nykyistä versiota (pohja tai päivitetty) suuremmalla versiolla.

1. Käynnistä Stormwind Simulator.
2. Paina Esc ja valitse valikosta Settings/Update.
3. Paina "Check updates" nähdäksesi löytykön päivityksiä. Mitään ei haeta eikä asenneta vielä, toiminto vain kertoo sinulle löytyvän uusia päivityksiä.
4. Paina "Get updates" ladataksesi päivitystiedoston osoitteesta stormwind.fi.
5. Paina "Install updates" asentaaksesi päivityksen. Huomioi että ohjelma saattaa haluta hakea lisää tiedostoja tässä vaiheessa.
6. Käynnistä Stormwind Simulator uudelleen, jonka yhteydessä päivitys astuu voimaan.

HUOM 1!

Tutkasimulaattorissa on uusia toimintoja jotka ohjataan uusilla näppimistön painalluksilla. Näiden painallusten (noin 3 kpl) määritykset puuttuvat aikaisemmassa versiossasi, joten sinun pitää määritellä ne. Helpoiten teet sen näin:

1. Käynnistä [USB-tikku tai kovalevy]:\Stormwind\controllers.exe
2. Esille tulleessa ikkunassa, paina "Desktop defaults" tai "Laptop defaults".
3. Tallenna painamalla OK

HUOM 2!

Jos jostain syystä haluat poistaa päivityksen, poista silloin kaikki tiedostot hakemistosta:

[USB-tikku tai kovalevy]:\Stormwind\MyUpdates

Tällöin järjestelmä palautuu USB-tikulla alunperin toimitettuun verioon.

C) Puuttuvia merikarttoja?

Joissakin tilanteissa uusilla simulaattorikäyttäjillä on ollut ongelmia nähdä merikarttoja. Kartan sijasta on vain näkynyt tummanharmaa, neliskantinen, osittan läpinäkyvä alue. Ongelma saattaa esiintyä silloin kun ohjelmaa ajetaan uudessa, tai toisessa, tietokoneessa. Kaikki USB-tikut on käynnistetty ja luotu valmiiksi Stormwind:n tietokoneissa, mutta käyttäjän laitekokoonpano voi helposti poiketa omastamme, ja siten luoda mahdollisuuden virhetilanteeseen. Jos törmäät ongelmaan, löytyy varsin helppo ratkaisu:

1. **Poista kaikki tiedostot (11 kpl) hakemistosta:**
[USB-tikku tai kovalevy]:\Stormwind\ReadCache
Ole tarkkana, ettet poista väärin tiedostoja USB-tikulta!
2. **Käynnistä simulaattori uudelleen**
Huomioi että uudelleenkäynnistys saattaa kestää useita minuutteja, koska ohjelma nyt luo \ReadCache:ssa olleet tiedostot uudestaan, nyt sopivaksi sinun kokoonpanollesi. Ole siis kärsivällinen. Tämän cache refreshin jälkeen yksittäiset kartasivut näkyvät.